


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

المعهد التقني للزراعات الواسعة



## المسار التقني للسلجم الزيتي






يكون الحرث باستعمال محراث السكة (charrue à soc) ، أو المحراث القرصي (charrue à disque) ، أو المحراث المسنن (chisel) ، وذلك حسب نوع التربة.

### التسميد العميق

ينصح بإضافة ما بين 50 و 70 وحدة فوسفور و 100 وحدة بوتاسيوم في الهكتار الواحد بواسطة آلة نثر الأسمدة.

اعلم أخي الفلاح أن كمية سماد العمق تكون حسب نتائج تحاليل التربة لمعرفة محتوى التربة و حسب المحصول السابق.



أعراض نقص الكبريت

✦ يحتاج السلجم إلى 50 كغ من الكبريت/الهكتار.

يمكن إضافته أثناء نثر سماد العمق أو شهر بعد الإنبات.

### استئناف الحرث وتحضير مهد البذرة

صغر حجم بذرة السلجم يتطلب تربة ناعمة و مستوية، خالية من القلاقل و من الأعشاب الضارة، لهذا يجب التحضير الجيد لمهد البذرة قبل الزرع. و لتحقيق هذه الشروط يجب القيام بالأعمال التالية:

- أولا: تمرير المسلفة القرصية (covercrop) و الهدف منها تكسير القلاقل الكبيرة و غلق خطوط الحرث و تستعمل هذه الآلة مرة أو مرتين (تقاطع) أي (passage croisé)



- ثانيا: تمرير الآلة الإزميلية من نوع الكولتيفاتور (cultivateur) التي تزيل الأعشاب الضارة التي تنمو بعد تمرير المسلفة القرصية،

- ثالثا: استعمال الخباشة أي (la herse) قبل البذر لتنعيم التربة الخشنة وذلك من أجل الحصول على تربة ناعمة و جاهزة لعملية البذر.

### البذر

تتطلب عملية زرع السلجم الزيتي بذور معالجة و مصادق عليها.



## تاريخ البذر

يكون من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر.

## كمية البذر


الكمية الموصى بها تكون حسب:

- وزن الألف بذرة (poids de 1000 grains)،
- عدد البذور في المتر المربع ( $\text{nombre de graines/m}^2$ )،
- القدرة على الإنبات (faculté germinative).

## كمية البذر الموصى بها

آلة بذر الحبوب	آلة أحادية البذر	
	40 إلى 45 سم	35 إلى 40 سم
	في وجود مييد أعشاب معتمد على السلجم	
100 بذرة/م <sup>2</sup> 5 كلغ	من 50 إلى 70 بذرة/م <sup>2</sup> 2.5 إلى 3.5 كلغ/هكتار	من 70 إلى 80 بذرة/م <sup>2</sup> 3.5 إلى 4 كلغ/هكتار

عملية البذر تتم بواسطة آلة أحادية البذر كما يمكن أن تتم بواسطة آلة بذر الحبوب، على أن يتم الضبط الجيد لها.



**عمق البذر:** لا يتعدى 2 سم.



• لضمان الملامسة الجيدة للبذرة و التربة، والحصول على إنبات متجانس، يجب تمرير لفة كروسكيل أو اللفة الملساء حسب نوع التربة بعد البذر مباشرة.

## الري المبدي

في حالة الجفاف المستمر بعد البذر، يجب الري بكمية تكون بين 15 و 20 مم.

## التسميد الأزوتي



عقلنة التسميد الأزوتي يعطي أكثر نجاعة .

## اعلم ايها الفلاح، بأن إنتاج قنطار واحد من حب السلجم، يحتاج 6.5 وحدة أزوت

- لأجل مردود 20 قنطار/هكتار ، نحتاج لـ 130 وحدة/الهكتار أزوت مقسمة كالتالي:
- مرحلة 4-6 أوراق: 50 وحدة أزوت.
  - بداية الاستطالة: 80 وحدة أزوت (بعد الإنبات).

**يجب تجزئة كمية الأزوت الإجمالية إذا كانت أكثر من 100 وحدة/الهكتار**

### الري



السقي من 40 إلى 50 مم في حالة الجفاف، وعند ظهور براعم الزهور و في مرحلة امتلاء الحب.



### التحكم في الأعشاب الضارة

القضاء على الأعشاب الضارة يكون :

- 1- المكافحة الميكانيكية قبل البذر عن طريق البذر الكاذب.
- 2- المكافحة الكيميائية باستعمال مبيد مرخص عليه و يكون:
  - ➔ بعد البذر و قبل الإنبات: أحادية الفلقة و ثنائية الفلقة.
  - ➔ بداية من مرحلة 2 – 4 أوراق: أحادية الفلقة.



### معالجة الأمراض و الحشرات

تتم المعالجة عند ظهور الأعراض الأولى للفطريات و الحشرات، وذلك باستعمال مبيد فطري أو حشري مصادق على السلجم.

### الحصاد


تنطلق عملية الحصاد في نهاية ماي و تمتد إلى بداية جوان، عندما تكون رطوبة الحب تتراوح ما بين 8 و 15% (عند بداية اصفرار السيقان و الثمار) وذلك لتفادي تساقط الحب و الأضرار الناجمة عن الطيور.

**نصائح و إرشادات مقدمة من طرف شركة تسويق المعدات و الآلات الفلاحية "PMAT" من أجل الضبط المحكم لتقليل الخسائر و السير الحسن لعملية حصاد السلجم الزيتي**



1. وضع شريط القطع في نفس مستوى تفرع السلجم الزيتي.
2. رفع اللولب لا متناهي ما بين 4 إلى 5 سم من لوح القطع لتفادي الانفرط.
3. تقديم طاحونة المحصدة للأمام و رفعها لتجنب أي احتكاك بالنباتات.
4. يجب ألا يكون ناقل السنابل محكمًا جدًا أو فضفاضًا جدًا، بل ان يكون مثل القمح.
5. دوران الدراس في الحصادة 2045 يكون بين 750 و 1000 دورة في الدقيقة ، لكن عليك أن تبدأ في الضبط من أدنى سرعة قطر الدراس في 2045 هو 50 سم (موصى به من طرف شركة إنتاج عتاد الحصاد).

6. ضبط عاكس الدراس على 15-25 مم (موصى به من طرف شركة إنتاج عتاد الحصاد).
7. فتح السكة العلوية بين 5 و 7 مم مقارنة بالسكة السفلية (موصى به من طرف شركة إنتاج عتاد الحصاد).
8. خفض المروحة إلى أدنى مستوى مع تهوية منخفضة. السلجم لا يتطلب سرعة رياح عالية جدًا. سرعة التهوية تكون بين 600 و 650 دورة في الدقيقة (موصى به من طرف شركة إنتاج عتاد الحصاد).



Unité Centre :  
Mohammadia El Harrach - Alger  
Tél: 023 75 10 72 Fax: 023 75 10 71  
Unité Est :  
Route de Batna - Constantine  
Tél: 031 64 90 07/13/17 Fax: 031 64 90 08  
Unité Ouest :  
Route de Dar El Beida - Oran  
Tél: 041 84 70 65/69 Fax: 041 84 70 68  
Unité Sud :  
Route de Biskra Bou Saâda - M'Sila

Direction Générale :  
16, rue Arab Si Ahmed, Birkhadem BP 20 Alger-Algérie  
Tél: +213 21 55 27 54 à 57 Fax: +213 21 55 81  
E-mail: info@pmat.dz Site web: www.pmat.dz

 شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية  
EPE PMA TRADING SPA

و لمزيد من النصائح و المعلومات اتصلوا بالمعهد التقني للزراعات الواسعة أو بمحطاته الجهوية.  
المديرية العامة. 1 شارع حسان بادي. 16200 الحراش. الجزائر

الهاتف: 023 82 85 50/53/54

[www.itgc.dz](http://www.itgc.dz)

تابعونا على الشبكات الاجتماعية و youtube

ITGC-2022